

編) .doc

## メーラー変更設定手順書(Windows Mail 編)

## 1.GmailPOP 有効手順

1.1.Gmail にログインします。

1.2.Gmail ページで右上にある歯車のアイコンをクリックし、一番上の [Gmail 設定] を選択します。

## 【Gmail 画面】



歯車のアイコンをクリックします。

1.3. [メール転送と POP/IMAP] をクリックします。

1.4. [すべてのメールで POP を有効にする] を選択します。

1.5. POP クライアントまたは POP デバイスからアクセスした後のメールの処理方法を選択します。

※[Gmail のコピーを削除する]を選択し POP デバイスから受信を行うと、Gmail よりメールが削除され、削除されたメールについては二度と Gmail からメール受信できません。

1.6.上記で記載した各設定の確認を行い[変更を保存]をクリックします。

## 【メール転送と POP/IMAP 設定】



1.3.「メール転送とPOP/IMAP設定」をクリックします。

1.4.「すべてのメールでPOPを有効にする」を選択します。

1.5.POPでアクセスする場合の処理方法を選択します。

1.6.「変更を保存」をクリックします。

編) .doc

## 2.メーラーの設定手順

2.1.前述で記載したメールアカウントでPOPを有効にしたら、必ず[変更を保存]をクリックしてください。

2.2.Windows Mail を起動します。


2.3.[ツール]メニューの[アカウント]をクリックします。

【ツールメニュー】



2.4. 変更する既存のメールアカウントを選択し、[プロパティ] をクリックします。

【アカウント一覧】



編) .doc

2.5.[サーバー]タブを選択し、以下の情報を変更します。

1. 受信メール サーバーの種類 : POP3
2. 受信メール (POP3) : pop.gmail.com
3. 送信メール (SMTP) : smtp.gmail.com
4. パスワード : Gmail用に新しく設定したパスワードを入力ください。
5. このサーバーは認証が必要 : オン

【サーバー情報設定】



2.6.[詳細設定]タブを選択し、以下の情報の変更を行います。

1. [送信メール (SMTP)] の横の欄に「465」と入力し、[このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要] の横のチェックボックスをオンにします。
2. [受信メール (POP3)] の下の [このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要] の横のチェックボックスをオンにします。 [受信メール (POP3)] の横の欄が自動的に「995」に更新されます。

上記設定後、[OK]をクリックします。これで、設定は完了です。

編) .doc

## 【詳細設定】



※設定完了後、[インターネット アカウント] ウィンドウを閉じ、[送受信] をクリックして、メールアカウントの確認を開始してください。