

メーラー設定手順書(Windows Live メール編)

1.GmailPOP 有効手順

1.1.Gmail にログインします。

1.2.Gmail ページで右上にある歯車のアイコンをクリックし、一番上の [Gmail 設定] を選択します。

【Gmail 画面】



歯車のアイコンをクリックします。

1.3. [メール転送と POP/IMAP] をクリックします。

1.4. [すべてのメールで POP を有効にする] を選択します。

1.5. POP クライアントまたは POP デバイスからアクセスした後のメールの処理方法を選択します。

※[Gmail のコピーを削除する]を選択し、POPデバイスから受信を行うと、Gmail よりメールが削除され、削除されたメールについては二度と Gmail からメール受信できません。

1.6.上記で記載した各設定の確認を行い[変更を保存]をクリックします。

【メール転送と POP/IMAP 設定】



1.3.「メール転送とPOP/IMAP設定」をクリックします。

1.4.「すべてのメールでPOPを有効にする」を選択します。

1.6.[変更を保存]をクリックします。

1.5.POPでアクセスする場合の処理方法を選択します。

ル).doc


2.メーラーの設定手順

2.1.前述で記載したメールアカウントでPOPを有効にしたら、必ず[変更を保存]をクリックしてください。

2.2. Windows Live メールを起動します。


2.3.[ツール]メニューの[アカウント]をクリックします。

【ツールメニュー】




2.4.[追加]をクリックします。

【アカウント一覧】



2.5.[電子メールアカウント]を選択し、[次へ]をクリックします。

【アカウント種類選択】




2.6.電子メールアカウント情報を入力する画面が表示されるため、以下の情報に設定します。

1. 電子メールアドレス：ユーザ名@xxx.teikyo-u.ac.jp※
2. パスワード：メールアドレスのパスワードを入力してください。
3. 表示名：ご自身のお名前をご入力ください。
4. 電子メールアカウントのサーバ設定を手動で構成する：オンにします。

※xxx には各学部のサブドメインを入力してください。

上記設定後、[次へ]をクリックします。

【差出人設定】



2.7.受信・送信サーバー情報を入力する画面が表示されるため、以下の情報を入力してください。

1. 受信メールサーバーの種類：POP3
2. 受信サーバー：pop.gmail.com
3. 受信サーバーポート：995
4. ログインに使用する認証：クリア テキスト認証
5. ログイン ID：ユーザ名@xxx.teikyo-u.ac.jp※
6. 送信サーバー：smtp.gmail.com
7. 送信サーバーポート：465
8. このサーバーはセキュリティで保護された接続(SSL)が必要：オンにします。
9. 送信サーバーは認証が必要：オンにします。

※ xxx には各学部のサブドメインを入力してください。

上記設定後、[次へ]をクリックします。

【メールサーバー情報設定】

電子メール アカウントを追加する

電子メール サーバーの情報について

受信サーバー情報

受信メール サーバーの種類(M) POP3

受信サーバー(Q): pop.gmail.com ポート(P): 995

このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(L)

ログインに使用する認証(U): クリア テキスト認証

ログイン ID (電子メール アドレスと異なる場合)(L):
username@xxx.teikyo-u.ac.jp

送信サーバー情報

送信サーバー(Q): smtp.gmail.com ポート(P): 465


このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q)

送信サーバーは認証が必要(U)

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

ル).doc

2.8. 設定完了画面が表示されて設定は、終了です。




※ 「このアカウントを既定のメールアカウントに設定する」はお好みでお選びください。

また、以下は、サーバーにメッセージのコピーをおかないようにするための設定を氷解します。

1. 2.3.同様、[ツール]メニューから[アカウント]をクリックします。
2. メール追加にて作成したアカウントを選択して、プロパティをクリックします。

【アカウント】



3. プロパティ画面が表示されるため、[詳細設定]タブを選択します。初期設定で、
[サーバーにメッセージのコピーを置く] がオンに設定されているため、オフにします。
設定後、[OK]をクリックして、設定終了です。

【詳細設定】

