

編) .doc

## メーラー変更設定手順書(Eudora 編)

## 1.GmailPOP 有効手順

1.1.Gmail にログインします。

1.2.Gmail ページで右上にある歯車のアイコンをクリックし、一番上の [Gmail 設定] を選択します。

## 【Gmail 画面】



歯車のアイコンをクリックします。

1.3. [メール転送と POP/IMAP] をクリックします。

1.4. [すべてのメールで POP を有効にする] を選択します。

1.5. POP クライアントまたは POP デバイスからアクセスした後のメールの処理方法を選択します。

※[Gmail のコピーを削除する]を選択し POP デバイスから受信を行うと、Gmail よりメールが削除され、削除されたメールについては二度と Gmail からメール受信できません。

1.6.上記で記載した各設定の確認を行い[変更を保存]をクリックします。

## 【メール転送と POP/IMAP 設定】



1.3.「メール転送とPOP/IMAP設定」をクリックします。

1.4.「すべてのメールでPOPを有効にする」を選択します。

1.6.[変更を保存]をクリックします。

1.5.POPでアクセスする場合の処理方法を選択します。

編) .doc

## 2.メーラーの設定手順

2.1.前述で記載したメールアカウントでPOPを有効にしたら、必ず[変更を保存]をクリックしてください。

2.2.Eudoraを起動します。

2.3.「特別」メニューをクリックし、「設定」を選択します。

2.4.[オプション] ウィンドウで[基本設定] アイコンをクリックします。

基本設定では、以下の情報を変更します。

1. 受信用サーバ：pop.gmail.com
2. smtpサーバ：smtp.gmail.com

### 【基本設定】

設定

基本設定

メール確認

ユーザー名: @xxx.teikyo-u.ac.jp

受信用サーバ: pop.gmail.com

メール送信

名前: 花咲 太郎

SMTPサーバ: smtp.gmail.com  
(受信用サーバと異なる場合は入力してください)

メールアドレス: username@xxx.teikyo-u.ac.jp  
(メールアドレスが「ユーザー名@受信用メールサーバ」と異なる場合は必ず入力してください)


Eudoraをデフォルトメーラーにします

キャンセル OK

編) .doc

2.5. [設定] ウィンドウで [メール送信] をクリックし、[認証を許可する] の横のチェックボックスをオンにします。

【メール送信設定】




2.6. [設定] ウィンドウ内の [SSL] をクリックして作成したパーソナリティを選択します。

SSL 設定の為、以下の情報に設定します。

1. パーソナリティ：基本設定
2. POP用 SSL:必須 (代替ポート)
3. SMTP用 SSL:必須 (代替ポート)
4. IMAP用 SSL：なし
5. 標準ポート SSL：TLS1.0
6. 交替ポート SSL：TLS1.0

編) .doc

## 【SSL 設定】



2.7. [設定] ウィンドウ内の[ポート/プロトコル] をクリックして、以下の情報に設定します。

1. 未読メールの確認方法：通常の方法
2. POP3 ポート:995
3. SMTP ポート:465

上記設定後、[OK]をクリックして、設定終了です。

編) .doc

## 【ポート設定】

